INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ZĘBÓW DLA UCZESTNIKA KURSU

Aby w pełni skorzystać z części praktycznej kursu, zaleca się przygotowanie minimum 2 zębów zgodnie z przekazaną instrukcją. Należy jednak pamiętać, że przygotowanie mniejszej liczby zębów uniemożliwi udział we wszystkich zaplanowanych ćwiczeniach praktycznych.

Przed kursem należy przygotować łącznie dwa zęby zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Ząb nr 1 Ząb stały lub mleczny z odcinka przedniego lub bocznego z widoczną zmianą demineralizacyjną na co najmniej jednej powierzchni gładkiej. Preferowana biała plama (white spot lesion), dopuszczalna brązowa. Warunek bezwzględny: brak ubytku w tkankach twardych, korona zachowana.

LUB

W przypadku braku zębów z demineralizacją prosimy o przygotowanie i przyniesienie zęba z wykonanym krokiem wytrawienia.

Ząb nr 2 Ząb stały — siekacz lub kieł. Powierzchnia wargowa wolna od próchnicy i ubytków. Korona zachowana.

Przygotowanie zęba nr 2

Wykonać 24 godziny przed kursem

Krok 1 — zabezpieczenie powierzchni

powierzchnie zęba oraz korzeń pokryj dwoma warstwami bezbarwnego lakieru

do paznokci. Odsłoń wyłącznie powierzchnię wargową. Odczekaj minimum 30 minut między

warstwami.

Krok 2 — aplikacja wytrawiacz przez 4 godziny

Nałóż żel wytrawiający 37% H_3PO_4 na odsłoniętą powierzchnię wargową. Uzupełniaj świeżym żelem co 60 minut, nie dopuszczając do wyschnięcia. Łączny czas ekspozycji: 4 godziny.

Krok 3 — spłukanie

Po 4 godzinach spłucz dokładnie strumieniem wody przez minimum 60 sekund. Osusz delikatnie gazą, następnie strumieniem powietrza przez 10 sekund. Po osuszeniu powierzchnia wargowa powinna być wyraźnie kredowobiała i matowa.

Transport na kurs:

Owiń ząb w gazę nasączoną wodą lub solą fizjologiczną. Umieść w szczelnym pojemniku. Nie zanurzaj w płynie. Bezpośrednio przed kursem osusz ząb strumieniem powietrza przez 10–15 sekund — biała plama powróci w pełni.

Przygotowanie zęba nr 1

Wymagania dotyczące zęba: ząb — stały lub mleczny — z widoczną zmianą demineralizacyjną typu white spot lesions (biała lub brązowa plama) na dowolnej powierzchni, bez ubytku tkanek na powierzchni z demineralizacją. Może to być siekacz, kieł lub trzonowiec. Warunek: brak ubytku w tkankach twardych, korona zachowana.

Bez dodatkowego przygotowania

Ząb z widoczną zmianą demineralizacyjną przynieś bez żadnego dodatkowego przygotowania.

Transport na kurs:

Owiń ząb w gazę nasączoną wodą lub solą fizjologiczną. Umieść w szczelnym pojemniku.

Sprawdzenie przed wyjazdem na kurs

● Ząb 1 — biała kredowa plama widoczna po osuszeniu ✓

● Ząb 2 — biała kredowa plama widoczna po osuszeniu ✓

● ● Wszystkie zęby zapakowane w wilgotną gazę w szczelnym pojemniku ✓

WAŻNE:

Zaleca się, aby po usunięciu zęby były przechowywane w soli fizjologicznej do momentu rozpoczęcia ich przygotowywania, zgodnie z instrukcją.